

**WORDSTAR**  
Japan



**WORDSTAR®**  
**Japan**

PC-9800  
シリーズ

英文ワープロのベストセラー

**WORDSTAR® 6.0**

MS-DOS  
5"2HD

WORDSTAR 6.0  
PC-9800 SERIES  
WSJ-ID NEAL-001

Ser.NH101022



**WORDSTAR<sup>®</sup>**  
Japan

---

**WORDSTAR<sup>®</sup> 6.0**

解説編



**WORDSTAR<sup>®</sup>**  
Japan

---

**WORDSTAR<sup>®</sup> 6.0**

ワードスターの準備



**WORDSTAR<sup>®</sup>**  
**Japan**

---

**WORDSTAR<sup>®</sup> 6.0**

**操作編**



**WORDSTAR<sup>®</sup>**  
**Japan**

---

**WORDSTAR<sup>®</sup> 6.0**  
**マニュアルの読み方**







インチ数換算表

1/8

cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

桁数	インチ数	
	パイカ (英10漢5)	エリート (英12漢6)
1	0.00	0.00
2	0.10	0.08
3	0.20	0.16
4	0.30	0.24
5	0.40	0.32
6	0.50	0.40
7	0.60	0.48
8	0.70	0.56
9	0.80	0.65
10	0.90	0.73
11	1.00	0.81
12	1.10	0.89
13	1.20	0.97
14	1.30	1.05
15	1.40	1.13
16	1.50	1.21
17	1.60	1.30
18	1.70	1.38
19	1.80	1.46
20	1.90	1.54
21	2.00	1.62
22	2.10	1.70
23	2.20	1.78
24	2.30	1.86
25	2.40	1.95
26	2.50	2.03
27	2.60	2.11
28	2.70	2.19
29	2.80	2.27
30	2.90	2.35
31	3.00	2.43
32	3.10	2.51
33	3.20	2.60
34	3.30	2.68
35	3.40	2.76
36	3.50	2.84
37	3.60	2.92
38	3.70	3.00
39	3.80	3.08
40	3.90	3.16
41	4.00	3.25
42	4.10	3.33
43	4.20	3.41
44	4.30	3.49
45	4.40	3.57
46	4.50	3.65
47	4.60	3.73
48	4.70	3.81
49	4.80	3.90
50	4.90	3.98
51	5.00	4.06
52	5.10	4.14
53	5.20	4.22
54	5.30	4.30
55	5.40	4.38
56	5.50	4.46
57	5.60	4.55
58	5.70	4.63
59	5.80	4.71
60	5.90	4.79
61	6.00	4.87
62	6.10	4.95
63	6.20	5.03
64	6.30	5.11
65	6.40	5.20
66	6.50	5.28
67	6.60	5.36
68	6.70	5.44
69	6.80	5.52
70	6.90	5.60
71	7.00	5.68
72	7.10	5.76
73	7.20	5.85
74	7.30	5.93
75	7.40	6.01
76	7.50	6.09
77	7.60	6.17
78	7.70	6.25
79	7.80	6.33
80	7.90	6.41

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80



**WORDSTAR**  
Japan

**WORDSTAR**  
Japan

製造・販売元

**ワードスター・ジャパン株式会社**

〒107 東京都港区南青山2-24-15

青山タワービルディング7階

代表 03-3423-4901

ユーザ・サポート 03-3497-5571

FAX 03-3470-9794

- ユーザ・サポートにお問い合わせの際には、WORDSTARのシリアル番号とバージョン名(オリジナル・ディスクのラベルをご覧ください)、使用本体機種名およびプリンタ機種名をお知らせください。
- WORDSTAR は ワードスター社の登録商標です。
- このコマンド・ブックの内容の全てまたは一部を無断で転載することは禁止されています。

**WORDSTAR 6.0**  
コマンド・ブック



MS-DOSのシステム・プロンプト (A>、C>など) から次の方法でWordStarを起動すると、必要のないメニュー表示を省略し、直接作業を始めることができます。

## プロンプトからの入力

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ★ WordStarを起動してファイルをオープンする。<br>注: ファイルは、デフォルト設定を変更しない限り、文書モードでオープンされます。                               | WS FILENAME     |
| ★ WordStarを起動してスピード・ライトでファイルをオープンする。  | WS/S            |
| ★ WordStarを起動して非文書モードでファイルをオープンする。  | WS FILENAME/N   |
| ★ WordStarを起動して文書モードでファイルをオープンする（デフォルト設定が非文書モードの場合）。  | WS FILENAME/D   |
| ★ WordStarを起動してファイルをプリントする。   | WS FILENAME/P   |
| ★ WordStarを起動してファイルをオープンし、編集終了と同時にWordStarも終了する。  | WS FILENAME/X   |
| ★ WordStarを起動してファイルをプリントし、プリント終了と同時にWordStarも終了する。<br>注: 2つのオプション（P/Xなど）を使用する場合、オプションの一方はXでなければなりません。 | WS FILENAME/P/X |
| ★ WordStarを起動してファイルを差し込み印刷する。   | WS FILENAME/M   |

◆注 特に指定のない場合には、ファイルはカレント・ドライブまたはカレント・ディレクトリに作成されます。

- ◆ 使用キーの名称    ^=コントロール・キー (CTRLキー)  
                           ESC=エスケープ・キー  
                           SHIFT=シフト・キー  
                           f.1～f.10=ファンクション・キー

- ★ 特殊キーは、機種によって名称が異なるもの、また、対応していないものがあります。



## ■ オープニング・メニュー

文書ファイルのオープン	D
非文書ファイルのオープン	N
スピード・ライト (新ファイル)	S
ディレクトリ表示の切り換え	F
ドライブ/ディレクトリの変更	L
ファイルのプロテクト	C
ファイル名の変更	E
ファイルのコピー	O
ファイルの削除	Y
ヘルプ・メッセージ (説明画面) の表示	J
索引の作成	I
目次の作成	T
短文登録	ESC
ファイルの印刷	P
差し込み印刷	M
キーボードからの直接プリント	K
MS-DOSコマンドの実行	R
使用メモリー容量の表示	?
WordStarの終了	X

■ クラシック・サブメニューの表示  
(ヘルプ・レベル2~4で表示)

保存/ブロック・メニューの表示	^K
フォーマット・メニューの表示 (文書ファイルの場合)	^O
オンスクリーン・メニューの表示 (非文書ファイルの場合)	^O
プリント・メニューの表示	^P
クイック・メニューの表示	^Q
短文メニューの表示	ESC

## ■ ファイル保存/終了

ファイルを保存し、編集を続行	^KS
ファイルを保存し、編集を終了	^KD
ファイルを更新せずに編集を終了	^KQ
別ファイルとして保存し、編集を終了	^KT
ファイルを保存し、WordStarを終了	^KX

f-9  
f-10

## ■ 編集中のファイル操作

編集中のドライブ/ディレクトリの変更	^KL
編集メニューからのファイル名変更	^KE
編集メニューからのファイル・コピー	^KO
編集メニューからのファイル削除	^KJ
ファイルの挿入	^KR
ファイルの印刷/差し込み印刷/キーボードからの直接プリント	^KP
編集中のMS-DOSコマンドの実行	^KF

## ■ カーソル移動/スクロール

1文字左へ	^S
1文字右へ	^D
1行上へ	^E
1行下へ	^X
1語左へ	^A
1語右へ	^F
行の左端へ	^QS
行の右端へ	^QD
画面の左上端へ	^QE
画面の右下端へ	^QX
次のタブ・ストップへ	^I
パラグラフの終わりへ	^QG
ブロック指定の始めへ	^QB
ブロック指定の終わりへ	^QK
ファイルの始めへ	^QR
ファイルの終わりへ	^QC
マーカ0-9へ	^Q 0-9
次のフォント・タグへ	^Q=
1行上へ画面スクロール	^W
1行下へ画面スクロール	^Z
連続して1行ずつ上へ画面スクロール (0-9でスピードを調節)	^QW 0-9
連続して1行ずつ下へ画面スクロール (0-9でスピードを調節)	^QZ 0-9
1画面上へスクロール	^R
1画面下へスクロール	^C
1画面ずつ上へスクロール (0-9でスピードを調節)	^QQ^R 0-9

←  
→  
↑  
↓  
^←  
^→HOME  
SHIFT+HOME  
TABROLL UP  
ROLL DOWN



機能	コマンド	特殊キー	機能	コマンド	特殊キー
1画面ずつ下へスクロール (0-9でスピードを調節)	^QQ^C 0-9		タブ設定	^OI(.TB n...)	
指定文字へ (後方)	^QG		小数点タブ	^OI(.TB #n...)	
指定文字へ (前方)	^QH		タブへの移動	^I	TAB
指定語句へ	^QF		次のタブ位置までピリオドを挿入	^P.	
指定ページへ (文書ファイルの場合)	^QI		ルーラ行表示 on/off	^OT	
指定行へ (非文書ファイルの場合)	^QI		現在のルーラ行を挿入	^OO	
次のページへ	^QI+		ルーラ行の挿入	^RR	
直前のページへ	^QI-		事前フォーマットされたルーラ行 挿入	^RR 0-9	
コマンド実行前のカーソル位置へ	^QP				
次の注記へ	^ONG				
他のウィンドウへ	^OK				
<b>■削除</b>			<b>■ ページ・レイアウト</b>		
カーソル位置の1文字	^G	DEL	右端揃え	^OJ(.OJ on/off)	
カーソル左隣りの1文字	^H	BS	右寄せ	^OJ	
カーソル位置より右の1語	^T	f-6	センタリング		
カーソルの左隣りから行左端まで	^Q+DEL		横方向	^OC	
カーソル位置から行右端まで	^QY	f-5	縦方向	^OV	
1行削除	^Y		複数行	^OC on/off	
ブロック削除	^KY		ページ番号センタリング	^PC 0	
ファイル削除	^KJ		ページ番号カラム位置	^PC n	
指定文字まで	^QT		ページ番号設定	^PN n	
			ページ番号付け省略	^OP	
			ページ番号付け再開	^PG	
			強制改ページ	^PA	
			条件付き改ページ	^CP n	
			行間隔設定 (プリント時のみ)	^LH n	
			行間隔設定	^OS(.LS 1-9)	
			文字ピッチ	^CW n	
			ページ長	^PL n	
			ページ・オフセット	^PO e/o/n	
			ページ・プレビュー	^OP	
			微調整	^UJ on/off/dis	
<b>■挿入</b>			<b>■ テキストのリフォーム</b>		
挿入モード on/off	^V	INS	パラグラフのリフォーム	^B	
空白行の挿入	^N		カーソル位置以降のテキスト全体 のリフォーム	^QU	
ファイルの挿入 (編集時)	^KR		プリント時のリフォーム	^PF on/off/dis	
ファイルの挿入 (プリント時)	^FI		注記内のテキストをリフォーム	^ONU	
削除した文字列の復活	^U	f-2	自動リフォーム on/off	^OA	
			自動ハイフン on/off	^OH	
			自動改行 on/off	^OW(.AW on/off)	
			ソフト・ハイフンの挿入	^OE	
			パラグラフ・スタイル・メニュー の表示	^OF	
<b>■マージン／タブとルーラ行 (書式変更)</b>					
左マージン	^OL(.LM n)				
右マージン	^OR(.RM n)				
トップ・マージン	^MT n				
ボトム・マージン	^MB n				
ヘッダ・マージン	^HM n				
フッタ・マージン	^FM n				
左右マージンの一時的解除	^OX				
パラグラフ・インデント	^OG				
パラグラフ・マージン	^PM n				
8カラム固定タブ	^PI				

## ■表示 on/off

ソフト・スペース表示	^OB
コマンド文字表示	^OD
ルーラ行表示	^OT
ブロック表示	^KH

## ■プリント・スタイル/フォント

フォント選択	^P=
カラー選択	^P-
拡張文字メニュー	^P0
プリンタ選択	^P?
行間隔設定 (プリント時のみ)	.LH n
行間隔設定	.LS n
文字ピッチ	.CW n
レター・クオリティ・プリント	.LQ on/off/dis
プロポーション・フォント	.PS on/off
標準ピッチ→交換ピッチ	^PA
交換ピッチ→標準ピッチ	^PN
イタリック体	^PY
太字	^PB
二重打ち	^PD
打ち消し印字	^PX
打ち消し文字の変更	.XX
文字の重ね打ち	^PH
行の重ね打ち	^P↓ (^PM)
カーニング on/off	.KR on/off
肩字	^PT
添字	^PV
添字/肩字の印字位置の設定	.SR n
アンダーライン	^PS
連続アンダーライン	.UL on/off
バインド・スペース	^PO

## ■プリントアウト

ファイルのプリント (オープニング・メニューから)	P
差し込み印刷 (オープニング・メニューから)	M
キーボードからの直接プリント (オープニング・メニューから)	K
ファイルのプリント/差し込み印刷/キーボードからの直接プリント (編集メニューから)	^KP
両方向/片方向プリントの切り換え	.BP on/off

ポートレート/ランドスケープ・モード切り換え	.PR OR=P/L
シートフィーダ・ビンの変更	.BN n
プリント回数の指定	.RP n
プリント時のファイル挿入	.FI filename
プリント中の画面クリア、メッセージ表示	.CS text
プリント時のメッセージ表示	.DM text
プリントの一時停止	^PC
プリント制御コマンドの定義	^P!
^PQにプリント制御コマンドを定義	.XQ hex
^PWにプリント制御コマンドを定義	.XW hex
^PEにプリント制御コマンドを定義	.XE hex
^PRにプリント制御コマンドを定義	.XR hex
プリント制御機能を使用	^PQ、^PW、^PE、^PR
フォーム・フィード・ストリングの設定	.XL hex
フォーム・フィード	^PL
ライン・フィード	^PJ
ファントム・スペース	^PF
ファントム・ラブアウト	^PG

## ■ヘッダ/フッタ

ヘッダの設定 (1行目)	.H1または.HE text
ヘッダの設定 (2行目)	.H2 text
ヘッダの設定 (3行目)	.H3 text
ヘッダ・マージンの設定	.HM n
奇数または偶数ページのためのヘッダ	.Hne/o
フッタの設定 (1行目)	.F1または.FO text
フッタの設定 (2行目)	.F2 text
フッタの設定 (3行目)	.F3 text
フッタ・マージンの設定	.FM n
奇数または偶数ページのためのフッタ	.Fne/o
奇数/偶数ページでプリント位置変更	^PK

## ■行番号/段落番号

行番号付け	.L# d/p 0/1/2,n
行番号付けオフ	.L# 0



段落番号付け	^OZ
段落番号付けの変更	.P# n
段落番号のスタイルを指示	.P# ,x.x.x...

## ■ ブロック操作

ブロック開始位置の設定	^KB
ブロック終了位置の設定	^KK
ブロック表示 on/off	^KH
マーカ設定	^K0-9
ブロック・コピー	^KC
ブロック移動	^KV
ブロック削除	^KY
ブロックのソート	^KZ
大文字を小文字に変換	^K'
小文字を大文字に変換	^K"
文頭の文字を大文字に、その他の文字を小文字に変換	^K.
単語数、文字数のカウント	^K?
ブロック計算	^KM
カラム・モード on/off	^KN
カラム置換モード on/off	^KI
別ファイルへのブロック書き出し	^KW
ウィンドウ間のブロック・コピー	^KA
ウィンドウ間のブロック移動	^KG

## ■ マルチ・カラム

マルチ・カラム編集	^OU
カラム数の指定	.CO n
カラムとカラム間スペースの指定	.CO n,g
カラム・ブレイク挿入	.CB
条件付きカラム・ブレイク挿入	.CC n

## ■ ウィンドウ

ウィンドウのオープン/ウィンドウ間のカーソル移動	^OK
ウィンドウ・サイズの変更	^OM
ウィンドウ間のブロック・コピー	^KA
ウィンドウ間のブロック移動	^KG
ウィンドウを保存し、編集を終了	^KD
ウィンドウを破棄して編集を終了	^KQ

## ■ 検索／置換

テキスト検索	^QF
テキスト検索／置換	^QA

最後の検索／置換を再実行	^L
検索／置換を開始した位置へカーソルを戻す	^QV
次のフォント・タグの検索	^Q=
注記の検索	^ONG
<検索文字列>	
次に続くコマンド文字を指定	^P
ワイルド・カード	?
<オプション>	
独立した文字列として	W
大文字／小文字を区別しないで	U
大文字／小文字を維持	M
?をワイルド・カードとして使用	?
置換後にパラグラフをリフォーマム	A
カーソル位置から文書末まで (検索／置換のみ)	R
ファイルの先頭／文書末より	G
ファイル全体を自動的に置換	N
n回検索／置換 (n番目を検索)	n
逆方向に	B

## ■ 注記

注記メニューの表示	^ON
脚注作成	^ONF
後注作成	^ONE
注釈作成	^ONA
コメント作成	^ONC(.IG または..)
索引項目の登録	^ONI
注記テキストの表示	^OND
注記のタイプを変更	^ONV
注記テキストのリフォーム	^ONU
特定の注記の検索	^ONG
注記テキストのスペリング・チェック	^ONL
脚注の開始番号の設定	.F# n
後注の開始番号の設定	.E# n
後注のプリント位置設定	.PE
プリント時に注記のタイプを変更	.CV

## ■ 短文登録

短文メニューの表示	ESC
短文の表示／登録／変更／削除	ESC ?
短文登録のヘルプ (説明画面) を表示	ESC f.1(^J)

最終計算結果の取り込み	ESC =
最終計算結果の\$表示付き取り込み	ESC \$
最終 (^QM) 計算式の取り込み	ESC #
日付の取り込み	ESC @
時刻の取り込み	ESC !
短文定義の使用	ESC+短文名

## ■ 計算機能

計算メニューの表示	^QM
ブロック計算	^KM
差し込み印刷時に計算結果をデータとして使用	.MA

## &lt;機能&gt;

加算	+
減算	-
乗算	*
除算	/
累乗	^
パーセント	%
整数	int
eを底とする対数	ln
10を底とする対数	log
eに対する指数関数	exp
平方根	sqr
アークタンジェント (逆正接)	atn
サイン (正弦)	sin
コサイン (余弦)	cos
タンジェント (正接)	tan

## ■ スペリング・チェック／シソーラス

カーソル位置以降のスペリング・チェック	^QL
カーソル位置の単語のスペリング・チェック	^QN
単語を入力してスペリング・チェック	^QO
<オプション>	
無視	I
ユーザー辞書に登録	A
今回のみ無視	B
正しい単語を入力	E
一括置換	G
スペリング・チェックを終了	^U

シソーラス (同義語辞書)	^QJ
<オプション>	
語の置換	J
同義語リストを表示	L
語の定義を表示	K
入力語に対する同義語を表示	I
直前の語に対する同義語を表示	P
シソーラスを終了	^U

## ■ 索引／目次

索引の作成 (オープニング・メニューから)	I
索引の登録 (大項目のみ)	^PK
索引の登録 (小項目を含むもの)	.IX phrase
目次作成	T
目次の登録	.TC 1-9text

## ■ 野線

+	CTRL+f: 1(Alt+f: 197)
	SHIFT+f: 1(Alt+f: 1)
-	SHIFT+f: 2(Alt+f: 2)
┌	SHIFT+f: 3(Alt+f: 3)
└	SHIFT+f: 4(Alt+f: 4)
┐	SHIFT+f: 5(Alt+f: 5)
┘	SHIFT+f: 6(Alt+f: 6)
└	SHIFT+f: 7(Alt+f: 7)
┐	SHIFT+f: 8(Alt+f: 8)
┘	SHIFT+f: 9(Alt+f: 9)
└	SHIFT+f: 10(Alt+f: 10)

## ■ 差し込み印刷

差し込み印刷 (オープニング・メニューから)	M
差し込み印刷 (編集メニューから)	^KP
データ・ファイルの指定	.DF data file
変数に一定のデータを代入	.SV name=data
IF条件の設定	.IF
<演算子> (数字の場合は記号の前に#を使用)	
等しい	=
より小さい	>
より大きい	<
以上	>=



以下	<=
等しくない	<>
IF条件の終了	.EI
IF条件が偽の場合に実行	.EL
文書ファイルの先頭/末尾まで プリントを省略	.GO top/bottom
プリント時のファイル挿入	.FI filename
プリント時にデータ入力を要求	.AV "text",name
変数名の定義	.RV V1,V2
データファイルから一部の変数の みを読み込む	.RV*
計算結果に変数を設定	.MA
<変数>	
データの代入	&var&
データがなければその行を省略	&var/o&
フォーマットnを使用して変数 を代入 (.SVでフォーマット を定義)	&var/n&
現在のページ番号を挿入	&#&
現在の行番号を挿入	&_&
今日の日付を挿入	&@&
時刻を挿入	&!&

#### ■その他の編集コマンド

使用メモリー容量の表示	?
画面表示クリア	^Y
ハード・リターンをソフト・リタ ーンに変換 (文書ファイルの 場合)	^^
自動インデント機能の切り換え (非文書ファイルの場合)	^^
カーソル位置までの文字数のカウ ント	^Q?
改行の挿入	^M
文字/コマンドの繰り返し	^QQ
前回入力した文字列の表示	^R
コマンドの中止	^U
コマンドの取り消し	ESC

**WORDSTAR®**  
Japan

---



WORDSTAR 6.0  
PC-9800 SERIES  
WSJ-ID NEAL-001  
Ser.NH101022

WORDSTAR 6.0

NEC PC-9800 SERIES

Program

Dictionaries

PostScript

Disk No.1

Serial No.NH101022

MS-DOS:Copyright 1981,82,83, Microsoft corp.

© WordStar International Inc. All rights reserved.

**WORDSTAR<sup>®</sup>**  
**Japan**



# WORDSTAR 6.0

NEC PC-9800 SERIES

Advanced Page Preview

Disk No.2

Serial No.NH101022

© WordStar International Inc. All rights reserved.

MS-DOS: Copyright 1981,82,83, Microsoft corp.

**WORDSTAR<sup>®</sup>**  
**Japan**

# WORDSTAR 6.0

NEC PC-9800 SERIES

Installation

Printer Data 1 & 5

Disk No.3

Serial No.NH101022

© WordStar International Inc. All rights reserved. MS-DOS:Copyright 1981,82,83, Microsoft corp.

**WORDSTAR®**  
**Japan**



# WORDSTAR 6.0

NEC PC-9800 SERIES

Printer Data 2 & 3

Disk No.4

Serial No.NH101022

© WordStar International Inc. All rights reserved.

MS-DOS: Copyright 1981,82,83, Microsoft corp.

**WORDSTAR<sup>®</sup>**  
**Japan**

WORDSTAR 6.0

NEC PC-9800 SERIES  
Printer Data 4

Disk No.5

Serial No.NH101022

© WordStar International Inc. All rights reserved.

MS-DOS:Copyright 1981,82,83, Microsoft corp.

**WORDSTAR®**  
**Japan**